

## "Le tablier"

Un tablier de cuisine, de jardin, de bricolage.....

Ce travail sera l'occasion d'apprendre à faire un patron à partir d'un schéma, poser une bande faux-ourlet, faire une poche appliquée et poser des enformes dans lesquels coulissera le lien que vous aurez préparé au préalable.



### *Fournitures*

- Une hauteur de toile coton en 140 de large, soit environ 1m selon les besoins.

### *Relevé du patron*

Vous trouverez à la fin de cette leçon le schéma à reproduire.

Seule la poche est à l'échelle 1, donc à copier telle quelle.

Les coutures –notées en rouge- sont à rajouter. Ce sont des valeurs indicatives que vous pourrez adapter selon le tissu utilisé. Dans le cas d'un tissu qui s'effiloche beaucoup il faudra les augmenter.

### *Coupe*

Le patron se compose de :

N°1 Devant à couper une fois dans la pliure du tissu selon le droit fil.

N°2 Poche à couper une fois dans la pliure du tissu (le patron est donné à l'échelle 1).

N°3 Bande de faux-ourlet : couper une seule fois une bande de la largeur du haut du tablier coutures comprises, soit environ 24/25 cm X 4 cm .

N°4 Enformes : marquer une ligne le long de l'emmanchure à 3cm du bord puis recopier cet enforme. Ajouter les mêmes coutures que sur le tablier. Marquer le droit fil puis couper deux fois.

- Couper une bande de 4-5cm x 2,30m pour le lien.

Les valeurs conseillées pour le montage sont notées sur le patron.

## Gamme de Montage

- 1) Reporter le patron sur le tissu, et couper.
- 2) Marquer avec un fil de bâti le milieu devant jusqu'à l'emplacement de la poche.
- 3) Sur l'envers du tablier : poser la bande de faux-ourlet en haut, **endroit contre envers** du tablier. Piquer.
- 4) Ouvrir la couture au fer, retourner sur l'endroit, repasser. Préparer au fer l'ourlet du bas de la bande puis piquer en pique cheveu et surpiquer le haut à 0,3 du bord.
- 5) Tracer au fer les deux ourlés de côté du tablier, puis celui du bas en repliant le tissu deux fois vers l'envers. Les piquer en partant d'un côté puis le bas et remonter de l'autre côté.

*Note : au passage des angles piquer en tournant le volant manuellement.*

6) Les enformes :  
Préparer –au fer -les ourlets aux extrémités et piquez-les.  
*Note : vous pouvez surfiler le côté extérieur de l'enforme et préparer l'ourlet de 0,5 au fer.*  
Puis poser les enformes sur le tablier : **endroit de l'enforme contre endroit du tablier**, piquer à 0,5cm.  
Cranter les arrondis; rabattre sur l'envers.  
Epingler le repli et piquer au plus près du bord.  
Vous obtenez un passage de 2 cm de large. C'est dans cette gorge que coulissera le lien.



Envers du tablier


7) La poche :  
Surfiler le bord extérieur puis préparer l'arrondi par repassage au fer.  
En haut de la poche : marquer au fer un rentré de 0,5cm ; ensuite marquer un ourlet de 2cm.  
Piquer le pli à 3mm du bord puis piquer le haut de l'ourlet aussi à 3mm .  
Poser la poche sur l'endroit du tablier en la centrant par rapport au milieu devant. Piquer tout autour.

8) Le lien :  
Marquer un repli double à chaque extrémité puis plier la bande en 4 dans le sens de la longueur avec le fer de façon à obtenir un lien de 1 cm de large. Bâter, épingler ou piquer directement au bord.




Le patron donné est à l'échelle 1 pour la poche.  
Les coutures suggérées sont notées en rouge.

Le croquis ci-dessous vous indique – en rouge - les coutures à ajouter.



Les ateliers de Nicouline



Les  
ateliers  
de  
Nicouline

